



这里我们以Windows下客户端安装为例,运行下载的"SVClientSetup.exe"后,弹出对话框, 提示用户选择"天融信SV独立客户端"的安装路径,如下图所示。







点击【浏览】按钮可以更改安装路径。安装路径设置完成后,点击【安装】按钮,开始安装天融信SV独立客户端,如下图所示。

PONE SV独立客户端安装程序:正在安装		
글 抽取: SVClientNASetup.exe		_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		~~
		S. / / /
取消 C) Nullsoft Install System 〈上一步 C) 关	闭(L)	





安装完成后,提示用户已经完成"VONE SV独立客户端"的安装,如下图所示。

			The second se
	PONE SV独立客户端安装程序: 已完成	ŝ	
	一日 己完成		1 miles
			- 000
			the second
	ANH C MULISOIT INSTALL SYS		
狱后百捽占	"牛"关闭"按钮即可		
从江田口文川			/ / /





## 0 双击用户主机桌面上的快捷图标" 7 会弹出如下窗口: 11 SV独立客户 端 SV独立客户端 × 连接信息 连接名称: Ŧ 认证信息 用户名称: 找回密码 登录密码: $\mathbf{\nabla}$ 保存用户登录信息 连接 退出 □ 高级设置



勾选"高级设置",点击【新建连接】按钮,可以配置客户端连接网关的认证信息,如下图所

法按信自		1		
注按信息		1	法拉尔称。	
连接名称:	济源职业技术子院 ▼	2	圧接有称・	
认证信息			认证类型:	用户名/口令认证
用户名称:			名称随意	
登录密码:	大回	密码	证书读取方式:	Windows CSP 👻 🐨
	▼ 保存田户登录信息			
		- 3	连接模式:	单线路模式
☑ 高级设置				
A La Martin and Martin			检测超时时间:	5 #9
连接官埋   剛面官均	理  代理设立  启动选坝   高级选坝   Lan	duade	柳北刻実・	
新建连接	建立新VPN连接。	and a start	ACAT ANG	
		10 11		H
修改连接	修议目前选定的VPN连接。			
删除连接	删除当前选定的VPN连接。			
导入连接	从指定文件导入客户端配置。			T
	· 你旁方进那黑尼山大长六去//		~	
一守山连接	将各户贿赂五字五至指定义件。			



点击【添加】按钮,配置VPN的IP地址或者域名信息(vpn.jyvtc.edu.cn),配置完成后点击

			12	D. C.	
确定	<b>车接属性</b>	×		连接属性	25
			Dent		
in	连接名称:			连接名称:	
	认证类型:	用户名/口令认证 🔻		认证类型: 用户名/口令认证	<b>•</b>
	证书读取方式:	Windows CSP 🔹 证书信息	220 3	证书读取方式: Windows CSP 地址信息	
	连接模式:	单线路模式    ▼	The second	<sup>译</sup> IP地址	
	检测超时时间:	5 秒	_ )`	格 地址:	
	地址列表:	添加		端□: ↓ 端□号 ↓ 443	
		删除	1	(加定)	
		上移			上移
		下移			下移
		清空			
		确定 取消		确定	





勾选"保存用户登录信息"是记录登录用户名和密码,点击【连接】按钮登录SV客户端,如下

## 图所示:

SV独立客户端	
连接信息 连接名称: 济源职业技术学院 ▼	
认证信息	
用户名称: topsec	
登录密码: ••••••• 找回密码	
☑ 保存用户登录信息	
☑ 高级设置 连接 退出	
连接管理   配置管理   代理设置   启动选项   高级选项   Lanquaqe	
新建连接建立新VPN连接。	
修改连接 修改当前选定的VPN连接。	
删除主接删除当前选定的VPN连接。	
导入连接从指定文件导入客户端配置。	
导出连接 将客户端配置导出至指定文件。	
拔号设置 设置当前选定连接的拨号属性。	





en 😨 🛱 🔺

٢

用户成功登录SSL VPN网关后, SSL VPN独立客户端以托盘的形式" 显示在状态栏右侧。





点击托盘图标或者点击托盘右键菜单项"显示主窗口"后,可以查看全网接入客户端的当前状态和连接参数等信息,如下图所示。

SVClient				83
全网接入状态 设	置 关于	RIHE/Y SINALCA		
──状态信息				
工作状态:	隧道建立成功	ىلىچى ج		
地址:	10. 0. 244. 222	掩码:	255. 255. 0. 0	
数据信息				
连接时间:	00:03:47	隧道类型:	透明访问	
发送数据:	R击托盘石键 0 1,如下图所	接收数据:	显示王窗口"后, 0	
日志设置				
日志级别	详细日志	and the second	▼ 设置	
			查看	]
传输曲线图				
CUR: 0.0 KB/S	EC HIGH: 0.0 KE	B/SEC		
	(#FIII			-+>



在保证SV独立客户端与SSL VPN网关正常连接的情况下,用户可以使用网页浏览器或者 C/S客户端应用程序访问授权资源。

用户可以联系网关管理员获取授权自己访问的内网资源,也可以在独立客户端的主窗口 "SVClient"中,点击下方的【显示资源】按钮,进入web界面中查看允许显示在用户界面中 的授权资源,如下图所示。

了 天 融信	00
资源列表	
资源名称	描述
🥭 <u>rs2</u>	web转发资源
🥭 <u>rs3</u>	端口转发资源
<u>a rs4</u>	全网接入资源



在保证SV独立客户端与SSL VPN网关正常连接的情况下,用户可以使用网页浏览器或者 C/S客户端应用程序访问授权资源。

用户可以联系网关管理员获取授权自己访问的内网资源,也可以在独立客户端的主窗口 "SVClient"中,点击下方的【显示资源】按钮,进入web界面中查看允许显示在用户界面中 的授权资源,如下图所示。

了 天 融信	00
资源列表	
资源名称	描述
🥭 <u>rs2</u>	web转发资源
🥭 <u>rs3</u>	端口转发资源
<u>a rs4</u>	全网接入资源



用户结束授权资源的访问之后,为了安全起见,建议立即断开与 SSLVPN 网关的连接,具体操作如下所示:

在独立客户端的主窗口"SVClient"中,点击"断开"按钮,或者直接点击托盘的右键菜单项"断开",弹出断开天融信SV独立客户端的确认窗口,如下图所示。







手机端在"网关地址"的地方填写vpn的IP域名:vpn.jyvtc.edu.cn。用户名和密码由管理员分配,如下图所示。





## 谢谢观看!

